

# Microsoft Outlook 2016

## アカウントを登録する場合の設定



Microsoft Outlook 2016 を起動する。

### Step:1

はじめて Outlook 2016 を起動した場合には、[Outlook へようこそ] 画面が表示されます。画面下部にメールアドレスの入力欄がありますので設定されたいメールアドレスをご入力下さい。

### Step:2

メールアドレスの入力が終わりましたら画面中程にあります[詳細オプション]をクリックし、[自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックをして、[接続]ボタンをクリックします。

# Step:3

[アカウントの種類を選択]という画面が表示されますので[POP]をクリックします。



## アカウントの種類を選択



# Step:4

以下のように設定し[接続]ボタンをクリックします。



## POP アカウントの設定

受信メール  
サーバー: [mail.goo.ne.jp] ポート: [110]  
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール  
サーバー: [mail.goo.ne.jp] ポート: [587]  
暗号化方法: [なし]  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信  
 既存のデータファイルを使用 [ ] 参照...

[接続]

受信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
ポート番号	110
このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェックしない
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要	チェックしない
送信メールサーバー	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
ポート番号	587
暗号化方法	なし
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要	チェックしない
既存のデータファイルを使用	チェックしない

## Step:5

以下ウィンドウが出てきますので、インフォメーションカードに記載されているメールパスワードをご入力頂き [OK] をクリックします。

testes-test4@sc.dcms.ne.jp を追加しています

準備しています

インターネット電子メール - testes-test4@sc.dcms.ne.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください

サーバー: mail.sc.dcms.ne.jp

ユーザー名(U): testes-test4@sc.dcms.ne.jp

パスワード(P): \*\*\*\*\*

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル

## Step:6

最後に [Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する] のチェックを外し、 [OK] をクリックして下さい。以上でメールの設定は完了になります。

※Outlook Mobile ではテンフィートライトが提供するメールアドレスの設定は出来ませんのでご了承下さい。


testes-test4@sc.dcms.ne.jp を追加しています

アカウントのセットアップが完了しました

OK

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

## 登録済みアカウント設定の変更



Microsoft Outlook 2016 を起動する。

## Step:1

「ファイル」タブをクリックします。



## Step:2

「アカウント設定」→「アカウント設定(A)」をクリックして下さい。「アカウント設定」ウィンドウが開きます。




# Step:3

設定変更を行うアカウントを選択し、「変更」をクリックして下さい。「アカウントの変更」ウインドウが開きます。



# Step:4

インフォメーションカードを参照し、表の様に入力後、右下の「詳細設定」ボタンをクリックします。



名前	メールの受信者側に表示させる名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
アカウントの種類	POP3
受信メール (POP3)	インフォメーションカードに記載されている受信用メール(POP)サーバー
送信メール (SMTP)	インフォメーションカードに記載されている送信用メール(SMTP)サーバー
アカウント名	メールアドレスをすべて入力
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックしない

## Step:5

「インターネット電子メール設定」ウィンドウが開きましたら、「送信サーバ」タブをクリックします。表のように設定を行い、「詳細設定」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ 詳細設定

送信サーバ (SMTP) は認証が必要 (Q)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する (U)

次のアカウントとパスワードでログインする (L)

アカウント名 (N):

パスワード (P):

パスワードを保存する (B)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 (Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする (I)

OK キャンセル

送信サーバ (SMTP) は認証が必要	チェックする
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択する

## Step:6

表のように設定を行いましたら、[OK] ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバ (POP3) (I): 110 標準設定 (D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)

送信サーバ (SMTP) (O): 587

使用する暗号化接続の種類 (C): なし

サーバーのタイムアウト (T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く (L)

サーバーから削除する (R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除 (M)

OK キャンセル

送信サーバ (SMTP)	587
--------------	-----

## Step:7

「アカウントの追加」ウィンドウに戻りましたら、「次へ」をクリックして下さい。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください

ユーザー情報  
名前(Y):  
電子メール アドレス(E):  
サーバー情報  
アカウントの種類(A):  
受信メール サーバー(I):  
送信メール サーバー (SMTP)(O):  
メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U):  
パスワード(P):  
 パスワードを保存する(R)  
 メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認をお願いします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

## Step:8

「全てのテストが完了」した事を確認して、「閉じる」をクリックして下さい。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。【閉じる】をクリックして続行してください。

中止(S)  
閉じる(C)

タスク	エラー
タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

## Step:9

「完了」をクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました  
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) 完了

以上で設定が完了になります。