

Windows Vista 接続設定方法

テンフィートライトのインターネットシステムでは、マンション共用部機器からお客様宅内の機器に対し、インターネットに接続するために必要な情報が自動的に割り当てられます。
そのため、インターネットに接続するための ID やパスワードを設定する必要はありません。


新しいパソコンや、インターネットに接続するための ID やパスワードが設定されていないパソコンであれば、備え付けの LAN 端子とパソコンを LAN ケーブルで接続するだけでインターネットに接続可能です。

パソコンに、職場/学校/他社インターネットサービスプロバイダ等へ接続するための設定が残っているためにマンション内でインターネットに接続できない場合は、以下の手順にてマンション内でご利用頂くためのネットワーク設定を変更して下さい。


※設定を変更する場合は、変更前の設定を必ずメモに控えて下さい。

Windows Vista の接続設定方法


1. 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして下さい。
「コントロールパネル」ウィンドウが開きます。



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックして下さい。
 「ネットワークと共有センター」が開きます。



- このウィンドウが表示された方は、「ネットワークと共有センター」をダブルクリックし、
 3. に進んで下さい。




3. 「状態の表示」をクリックして下さい。
 「ローカルエリア接続の状態」ウィンドウが開きます。




赤い「×」や黄色の「！」が表示された方は、お使いのケーブルがLAN ケーブルかどうか確認して下さい。




4. 「プロパティ」ボタンをクリックして下さい。
「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが開きます。




5. 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックして下さい。「インターネットプロトコルのプロパティ」ウィンドウが開きます。




6. 「IP アドレスを自動的に取得する」「DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」を選択し、「OK」をクリックして下さい。ウィンドウが閉じます。



7. 「OK」をクリックして下さい。ウィンドウが閉じます。




8. 「閉じる」をクリックして下さい。ウィンドウが閉じ、「ネットワークと共有センター」に戻ります。



9. 「接続またはネットワークのセットアップ」をクリックして下さい。
「接続またはネットワークのセットアップ」ウィンドウが開きます。



10. 「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックして下さい。



11. 「既にインターネットに接続しています」と表示されている事を確認し、「キャンセル」をクリックして下さい。

